

GERÄTEDISPOSITIONSLISTE

Produktblatt zu Produktnr. [000597]



GERÄTEDISPOSITIONSLISTE

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

Disposition auszuwechselnder Geräte

Der ab IS-U/CCS Release 4.5 verfügbare Report /DSC/DM_DISPOLISTE ermittelt für alle den Selektionskriterien entsprechenden Geräte das nächste Wechseljahr aufgrund der Eichgültigkeit bzw., falls die Geräte einem Los angehören, aufgrund der Fälligkeit des Stichprobenloses.

Ausgehend von einem zentralen Wechseljahr wird die Anzahl der fälligen Geräte für vorausgehende und nachfolgende Wechseljahre angezeigt.

Geräte - Disposition

Auswahlkriterien Disposition	
Wechsel	<input checked="" type="radio"/>
Einbau	<input type="radio"/>
Wechsel/Einbaujahr	2003
Anzahl Jahre => max. 8 Jahre	8
Sparte	01 bis [] []
Gerätetyp	[] bis [] []
Bauklasse	[] bis [] []
Funktionsklasse	[] bis [] []
Los	[] bis [] []
<input type="checkbox"/> Anzeige Alarmgeräte	
<input type="checkbox"/> Download Alarmgeräte	

- Folgende Selektionsparameter sind anzugeben:
 - Wechsel
 - Wechseljahr (Davon ausgehend erfolgt die Listdarstellung der weiteren Wechseljahre.)
 - Anzahl der Jahre (Werden dem obigen Wechseljahr nachfolgend dargestellt.)
- Weitere optionale Parameter:
 - Sparte
 - Gerätetyp
 - Bauklasse
 - Funktionsklasse
 - Stichprobenlos (externe Nummer)

Die Parameter zu Alarmgeräten sind leer zu lassen.



GERÄTEDISPOSITIONSLISTE

AUSGABE ODER DOWNLOAD DER ALARMZÄHLER

Alle Geräte, deren Fälligkeitsjahr vor dem aktuellen Jahr liegt und deren Wechsel deshalb überfällig ist, werden als Alarmgeräte bezeichnet. Falls gewünscht, kann das aktuelle Wechseljahr zur Selektion jederzeit durch vorangegangene Jahre ersetzt werden.

Geräte - Disposition

Auswahlkriterien Disposition

Wechsel

Einbau

Wechsel/Einbaujahr 2003

Anzahl Jahre => max. 8 Jahre 1

Sparte 01 bis [] []

Gerätetyp [] bis [] []

Bauklasse [] bis [] []

Funktionsklasse [] bis [] []

Los [] bis [] []

Anzeige Alarmgeräte

Download Alarmgeräte

Notwendige Parameter:

- Wechsel
- Wechseljahr
- Anzeige Alarmgeräte oder Download Alarmgeräte

Disposition - Wechseljahre

ALARMGERÄTE	Gerät	Geräteplatz	Wechseljahr
80100316	111000433	76001749	2001
80100316	111000431	76000014	2001
80100316	111000430	76000014	2001
80100316	111000425	76001652	2001
80100316	111000423	76001649	2001
80100316	111000416	76001656	2001
80100316	111000417	76001798	2001
80100316	111000418	76001800	2001
80100316	111000420	76000493	2001
80100113	1	76001967	2002

- Zusatzfunktion: Verzweigen in 'Anzeigen Gerät' durch Klick auf eine Zeile

(c) DSC GmbH - alle Rechte vorbehalten.



GERÄTEDISPOSITIONSLISTE

EINBAUSTATISTIK

In dieser Variante wird für alle den Selektionskriterien entsprechenden aktuell eingebauten Geräte das Einbaujahr ermittelt.

Ausgehend von einem anzugebenden Einbaujahr wird die Anzahl der Geräte für vorausgehende Einbaujahre angezeigt.

Geräte - Disposition

The screenshot shows a web-based selection criteria form titled 'Auswahlkriterien Disposition'. It includes the following fields and options:

- Wechsel:** Radio button (unselected)
- Einbau:** Radio button (selected)
- Wechsel/Einbaujahr:** Text input field containing '2003'
- Anzahl Jahre => max. 8 Jahre:** Text input field containing '5'
- Sparte:** Text input field containing '04', followed by 'bis' and an empty field, and a dropdown arrow icon.
- Gerätetyp:** Text input field, followed by 'bis' and an empty field, and a dropdown arrow icon.
- Bauklasse:** Text input field, followed by 'bis' and an empty field, and a dropdown arrow icon.
- Funktionsklasse:** Text input field containing '04-KOM-1', followed by 'bis' and an empty field, and a dropdown arrow icon.
- Los:** Text input field, followed by 'bis' and an empty field, and a dropdown arrow icon.
- Anzeige Alarmgeräte:** Check box (unchecked)
- Download Alarmgeräte:** Check box (unchecked)

- Folgende Selektionsparameter sind anzugeben:
 - Einbau
 - Einbaujahr (Davon ausgehend erfolgt die Listdarstellung der weiteren Einbaujahre.)
 - Anzahl der Jahre (Werden dem obigen Einbaujahr vorausgehend dargestellt.)
- Weitere optionale Parameter:
 - Sparte
 - Gerätetyp
 - Bauklasse
 - Funktionsklasse
 - Stichprobenlos (externe Nummer)
- Die Parameter zu Alarmgeräten sind leer zu lassen.

(c) DSC GmbH - alle Rechte vorbehalten.



GERÄTEDISPOSITIONSLISTE

LISTAUSGABE

Disposition - Einbaujahre													
Gerätetyp	Bauform	Bauklasse	Text	Funklasse	Text						EEGB	EFRE	
Funkklas.	Bauklas.	Einbaujahr	< 1999	1999	2000	2001	2002	2003					
80400200	2WR3									30	1	31	11
80400202	2WR4			22	23	3	11	98			157	4	
80400204	2WR3							4			4	7	
80400206	2WR4			6	9	3		26			44		
80400208	2WR3		2	1	8	21	22	104			158	6	
80400209	2WR4		18	2				3	69		92	3	
80400210	2WR4			3	1	2		14			20	1	
80400213	2WR4							3	1		4		
80400214	2WR4											9	
80400215	2WR4							2			2		
			20	34	41	29	69	323			516	41	

- Pro Einbaujahr wird die Anzahl der Geräte der und Gerätetyp ausgegeben.
- Die Summe der eingebauten Geräte pro Gerätetyp befindet sich in der Spalte 'EEGB'.
- Unter 'EFRE' wird die Summe aller ausgebauten Geräte pro Gerätetyp angezeigt.
- Zusatzfunktion: Verzweigen in 'Anzeigen Gerätetyp' durch Klick auf die Materialnummer

REFERENZEN

Der Report *Gerätedispositionsliste* ist u. a. bei folgenden unserer Kunden im Einsatz:
 Energieversorgung Leverkusen GmbH & Co. KG, Energieversorgung Offenbach AG, Stadtwerke Augsburg Holding GmbH, Stadtwerke Duisburg AG, Stadtwerke Krefeld AG

(c) DSC GmbH - alle Rechte vorbehalten.





UNTERNEHMENSBERATUNG
UND SOFTWARE GMBH

DSC GmbH
Carl-Benz-Straße 16 a
D-69198 Schriesheim
Telefon +49 6203 6941-0
Telefax +49 6203 6941-941
info@dsc-gmbh.com
www.dsc-gmbh.com

